


1 Gehen Sie zunächst auf die Internetseite www.reinert-sct.com und laden Sie sich die aktuellste Software für Ihren Kartenleser herunter. Dazu gehen Sie über **Support** und **Chipkartenleser**.



2 Nach Auswahl Ihres Leser-Modells und Betriebssystems wird Ihnen ein verbleibender Download angeboten. Diesen klicken Sie bitte an.

Windows-Treiber für cyberJack® secoder

DOWNLOAD

Gerätetreiber für cyberJack® Chipkartenleser
(Downloadgröße 15,6 MB)

Wichtig: Bitte installieren Sie die Gerätetreiber (cyberJack BaseComponents) unbedingt mit Administrator-Rechten! -> Rechte Maustaste „Als Administrator ausführen“

Base Components (Version 7.7.2) für alle von Microsoft offiziell veröffentlichten und vom erweiterten öffentlichen Support eingeschlossenen Windows Betriebssysteme für PC und Server (32 / 64 Bit) einschließlich Windows 10.
Siehe: <https://support.microsoft.com/de-de/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet>

Die cyberJack® Base Components enthalten Gerätetreiber mit PC/SC, CT-API und ZKA-SIG-API Unterstützung.

Bei Problemen finden Sie Hilfe in unseren [FAQs](#).

3 Nach der erfolgreichen Installation der Leser-Software haben Sie nun zusätzlich folgendes Icon / Symbol auf Ihrem Computer. Diese Software benötigen Sie z.B. wenn es Probleme mit dem Leser gibt.



4 Zum Schluss muss der Kartenleser noch in der VR-NetWorld Software ausgewählt / hinterlegt werden. Dazu über **Extras** auf **Chipkartenleser** klicken.



5 Ob der Leser bereits erkannt wurde, erkennen Sie am Zusatztext **(wird verwendet)** hinter dem Leser. Sollte dieser Zusatz fehlen, klicken Sie bitte einmal auf **Kartenleser verwenden**. Ab sofort können Sie den HBCI-Chipkartenleser für weitere Vorgänge in VR-NetWorld nutzen.

